

EDUROAM AĞINA DAHİL OLMAK İÇİN GEREKEN AYARLAR

Windows 11 ve Windows 10 için

Başlat menüsüne tıklayın

"Wi-Fi ayarları" yazın ve çıkan sonuca tıklayın

"Bilinen ağları yönet"e tıklayın

"Yeni bir ağ ekle"ye tıklayın

Ağ adı (küçük harflerle): eduroam

Güvenlik türü: WPA2-Kurumsal AES

EAP yöntemi: EAP-TTLS

Kimlik doğrulama yöntemi: PAP

Özel tanımlayıcınız: anonymous@iste.edu.tr

Kaydet butonuna tıklayın

Ağın kapsama alanına girdiğinizde eduroam isimli kablosuz yayına bağlanmak için sağ alttaki internet simgesine tıklayın ve kullanılabilir kablosuz ağları görüntüleyin

eduroam ağına tıklayarak kullanıcı adı ve şifrenizi yazın ve enter tuşuna basın

Sertifika ile ilgili gelen uyarıyı kontrol edip bağlana tıklayın

Ubuntu için

Sistem > Seçenekler'e tıklayın

Ağ Bağlantıları'na tıklayın

Kablosuz sekmesine ve daha sonra Ekle butonuna tıklayın

Bağlantı adı: eduroam

SSID (küçük harflerle): eduroam

Güvenlik: WPA & WPA2 Kurumsal

Yetkilendirme: Tünelli TLS

Anonim kimlik: anonymous@iste.edu.tr

SM sertifikası: Hiçbiri

Dahili yetkilendirme: PAP

Kullanıcı adı: adiniz.soyadiniz@iste.edu.tr formatındaki kullanıcı adınız

Parola: şifreniz

Ayarları kaydettikten sonra, ağın kapsama alanındayken ağa bağlanabilirsiniz.

Android için

Kablosuz ağları listeleyin ve eduroam isimli kablosuz ağa tıklayın

EAP yöntemi: TTLS

Kimlik: adiniz.soyadiniz@iste.edu.tr formatındaki kullanıcı adınız

Şifre: şifreniz

CA Sertifika: Doğrulama

Gelişmiş seçeneklerde:

Faz 2 yetkilendirmesi: PAP

İsimsiz kimlik: anonymous@iste.edu.tr

Bu ayarları seçtikten sonra Bağlan butonuna dokunun